

iTongji-auto 服务使用说明

为了使全校师生能更便捷地使用校园无线网，继 tongji.portal 之后，我们将在教学区逐步推出另一种基于 802.1x 技术的无线网接入服务，该服务的标识为 iTongji-auto。按照国家规定，必须经实名认证后方可在学校等公共场所使用网络。在您首次接入到该服务使用无线网时，只需输入用户名和密码等认证信息；后续使用时，系统会自动完成认证工作，不再需要每次输入用户名和密码。您将可以更快捷并且无感知地接入互联网，为工作和学习带来便利。

友情提示：校园网用户每个账户只允许同时两个终端在线，当您有两个或这两个以上终端使用 iTongji-auto 服务时，由于该服务的自动接入特性，可能会导致您之前登录的其他终端掉线，请合理分配使用您的账户。


目录

一、快速配置指南.....	3
1. 个人电脑用户（笔记本和配有无线网卡的台式机）	3
2. 安卓用户	6
3. IOS 用户	8
二、手动配置指南.....	10
1. 个人电脑用户（笔记本和配有无线网卡的台式机）	10
2. 安卓用户	16

一、快速配置指南


1. 个人电脑用户（笔记本和配有无线网卡的台式机）

1) 首次使用 iTongji-auto 时，需要打开 iTongji-auto 快速配置网站：<http://192.168.51.10/qc/>。




2. 点击 start，下载完成客户端并将其打开。

3. 点击 next。




4.输入用户名和密码，点击 next。



The screenshot shows the 'ClearPass QuickConnect' window. On the left is a sidebar with the Aruba Networks logo and 'EVALUATION ONLY' text, and a menu with 'Welcome', 'Configure', 'Connect', and 'Summary'. The main area is titled 'ClearPass QuickConnect' and 'Login Credentials Required'. It prompts the user to 'Enter username/password to connect to this network:'. There are input fields for 'Username:' and 'Password:' (masked with dots). A 'Next' button is at the bottom right.

5.稍等片刻等待程序配置您的系统。



The screenshot shows the 'QuickConnect Wizard' window. The sidebar is similar to the previous window, but the 'Configure' option is highlighted. The main area is titled 'QuickConnect Wizard' and 'Configuring Your System'. It states: 'Your system has been successfully configured on the following interfaces:'. Below this is a bulleted list with one item: '无线网络连接' (Wireless Network Connection). It then says: 'You may attempt to connect to the secure network "iTongji-auto" or click Finish to exit.' At the bottom, there is a large blue progress bar and two buttons: 'Connect' and 'Finish'.

6.完成后可点击 connect 连接到 Itongji-auto ，也可点击 finish 关闭程序窗口。


7.当出现如下画面时表示您已经成功连接到 iTongji-auto，可以访问互联网。




8. 再次使用时不需要再打开此网页，您的电脑将会自动连接到提供 itongji-auto 服务的设备上并完成认证工作，您可以直接访问互联网。

2. 安卓用户

1. 首次使用 iTongji-auto 时，打开 iTongji-auto 快速配置网站 <http://192.168.51.10/qc/>。



2. 点击“Install QuickConnect”，系统会自动下载配置客户端软件，下载完成后点击“安装”。安装完毕后点击“完成”。
3. 再次打开快速配置网站 <http://192.168.51.10/qc/>，点击“Start”。



4. 弹出用户信息输入框，输入您的用户名和密码，点击“Configure”，等待程序配置完成即可访问互联网。
5. 再次使用时不需要再打开此网页，您的安卓设备将会自动连接到提供 itongji-auto 服务的设备上并完成认证工作，您可以直接访问互联网。

3.IOS 用户

1. 打开设置页面中“无线局域网”选项卡。




2. 在“选取网络”中点选“iTongji-auto”。


3. 输入用户名与密码，点击“加入”。



4. 弹出证书提示框，点击“接受”。



5. 出现如下画面即表示已经接入成功，可以访问互联网了。



6. 再次使用时不需要再做设置，您将会自动连接到有提供 itongji-auto 服务的设备上并完成认证工作，直接访问互联网。


二、手动配置指南

1. 个人电脑用户（笔记本和配有无线网卡的台式机）

1. 打开网络和共享中心，点击左侧边栏中“管理无线网络”。




2. 点击“添加”按钮，添加一个新的无线网络。



3. 点击“手动创建网络配置文件”。




4. 按照下图所示填写，“网络名”设置为“iTongji-auto”，“安全类型”设置为“WPA2-企业”，“加密类型”设置为“AES”，完成后点击下一步。



5. 提示已成功添加了“iTongji-auto”，点击“更改连接设置”。




6. 在“安全”选项卡中，点击“设置”。




7. 如图，取消“验证服务器证书”复选框，然后点击位于下方的“配置”。



8. 取消“自动使用 window 登录名和密码”复选框，然后点击“确定”。



9. 回到“安全”选项卡，点击“高级设置”，如图，勾选“指定身份验证模式”。然后点击“确定”，再次回到“安全”选项卡，点击“确定”。



10. 打开 internet 连接，点选“itongji-auto”并点击“连接”。



11. 输入用户名和密码，点击确定，认证成功后即可以访问互联网。再次使用时不需要再做设置，您将会自动连接到有提供 **itongji-auto** 服务的设备上并完成认证工作，您可以直接访问互联网。



2. 安卓用户

1. 进入系统设置“Wi-Fi”菜单，点击“iTongji-auto”



2. 如上图，将“EAP 方法”设置为“PEAP”，“阶段 2 身份验证”设置为“MSCHAPV2”。
3. 在“身份”栏输入用户名，“密码”栏输入密码，其他不需要改动，然后点击“连接”。



4. 出现上图所以即表示已接入成功。再次使用时不需要再做设置，您将会自动连接到有提供 itongji-auto 服务的设备上并完成认证工作，您可以直接访问互联网。